

- INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICALS INFORMATION -

Data / Date	Tipologia / Class Product	Titolo / Subject
13/03/2015	CONFIG. REG. CASSA	CUSTOM

CUSTOM x RETAIL

DA FARE SUL PC

Tutti i CUSTOM possono essere interfacciati con il protocollo XON XOFF o CUSTOM DLL.

1. Copia ed incolla la CUSTOM DLL su C:\Windows\system32
2. La versione della DLL attualmente distribuita è la 1.1.6. (tuttavia esiste una vers. 1.2.7 x sistemi 64 bit)
4. AGGIUNGI DISPOSITIVO CUSTOM DLL SU TGSRETAIL (attenzione porta com utilizzata!!) e associa le categorie.

DA FARE SU REGISTRATORE FISCALE:

Occorre impostare il registratore sul protocollo CUSTOM DLL

Per attivare la DLL digitare:

6666 e premere SET VARI con il tastierino piccolo

Per attivare il protocollo XON/XOFF

6661 e premere SET VARI con il tastierino piccolo

Con la tastiera normale PS2 premere "+" per effettuare la chiusura fiscale.

Per abilitare il display su Custom Kube usare il comando 1319X poi SET VARI

Per abilitare il buffer da tastiera usare 5551

Per controllare la versione del firmware da tastiera 2004

Per la stampante PRT 300 (marcata OLIVETTI ma è CUSTOM KUBE) utilizzare la configurazione CUSTOM del TGSRetail settando il reg. di cassa nel seguente modo:

Note per l'installazione

In caso di problematiche particolari del collegamento con ELA EXECUTE e la stampante fiscale inviare il TRACE.txt al supporto OLIVETTI.

Assistenza OLIVETTI: Mariella Ferrara (0125) 412253 Supporto.CRF@olivetti.com

- INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICALS INFORMATION -

Data / Date	Tipologia / Class Product	Titolo / Subject
13/03/2015	CONFIG. REG. CASSA	CUSTOM

DISABILITARE PORTA ETHERNET:

1330 ==> Tasto Funzione ==> Password (00000 Default) ==> DISABILITATA (FRECCIA DX/SX per scegliere) ==> CONTANTE (x Conferma)

ABILITARE PORTA SERIALE:

1324 ==> TASTO FUNZIONE ==> PASSWORD ==> CONTROLLA DA PC ==> CONTANTE

ABILITA PROTOCOLLO CUSTOM DLL

1327 ==> TASTO FUNZIONE ==> PASSWORD ==> CUSTOM DLL ==> CONTANTE

COPIA IN C:\WINDOWS\SYSTEM32 la DLL Custom (vers. attuale 116).

Note per l'installazione

In caso di problematiche particolari del collegamento con ELA EXECUTE e la stampante fiscale inviare il TRACE.txt al supporto OLIVETTI.

Assistenza OLIVETTI: Mariella Ferrara (0125) 412253 Supporto.CRF@olivetti.com

- INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICALS INFORMATION -

Data / Date	Tipologia / Class Product	Titolo / Subject
13/03/2015	CONFIG. REG. CASSA	CUSTOM

06 58230992 P. 02/02

06 58230992

G

26-NOV-2010 12:04

AZZERAMENTI	N. BREVE
GIORNALIERO	(1100)
FINANZIARIO	(1101)
FINANZIARIO STORICO	(1113)
FASCIA ORARIA	(1114)
FASCIA ORARIA STORICA	(1115)
REPARTI	(1102)
SELETTIVO REPARTI	(1116)
REPARTI STORICO	(1117)
PLU	(1103)
SELETTIVO PLU	(1104)
PLU STORICO	(1118)
OPERATORI	(1105)
OPERATORI STORICO	(1119)
CLIENTI	(1107)
AZZERAMENTI MULTIPLI	(1106)
AZZER. MULT. STORICI	(1110)
AZZER. N. FATTURA	(1111)

RENDICONTI	N. BREVE
GIORNALIERO	(1050)
FINANZIARIO	(1051)
FINANZIARIO STORICO	(1063)
FASCIA ORARIA	(1064)
FASCIA ORARIA STORICA	(1065)
REPARTI	(1052)
SELETTIVO REPARTI	(1066)
REPARTI STORICO	(1067)
PLU	(1053)
SELETTIVO PLU	(1054)
PLU STORICO	(1069)
OPERATORI	(1055)
OPERATORI STORICO	(1068)
CLIENTI	(1057)
MEMORIA FISCALE	(1061)
GIORNALE ELET.	(1052)

ALIQUOTE	N. BREVE
Modifica	(1209)
Recupero	(208)
Europa	(1237)

ALIQUOTE IVA	N. BREVE
Modifica	(1209)
Recupero	(208)
Europa	(1237)

DATA E ORA	N. BREVE
Data (ggmm)	(1351)
Ora (oocmm)	(1352)

OPZIONI FUNZ.	N. BREVE
Prezzi centesimali	(1300)
Modalità operatore	(1304)
Accorp. articoli	(1307)
Ordinan. per reparto	(1308)
Beep su art. trovato	(1310)
Password operatore	(1320)
Modalità apprendimento	(1321)
Porta PS2	(1322)
Porta COM 1	(1323)
Porta COM 2	(1324)
Porta ETHERNET	(1330)
Abilità DHCP	(1331)
Abilità invio e-mail	(1334)
Protocollo	(1327)
Baudrate protocollo	(1326)
Apert. aut. cassetto	(1315)
Tensione cassetto	(1316)
Taglierina	(1329)
Abil. Tx footer (hex)	(1333)

OPZ VISUALIZ.	N. BREVE
Visualizza resto	(1350)
Visualizza saldo	(1351)
Messaggio scorrevole	(1352)
Visualizza desc. battute	(1353)

OPZ STAMPA INT.	N. BREVE
Tipo intestazione	(1422)
N. Righe intestazione	(1401)
Tipo intestazione 2	(1436)
N. Righe intestaz. 2	(1437)
Stampa bullettata	(1402)
OML Multiplicazione	(1413)
Stampa q.li unit.	(1431)
Stampa totale pezzi	(1423)
Stampa ione prog.	(1416)
Stampa tot. Peconib	(1417)
Stampa doc. annullato	(1426)
Def. IVA in chiusura	(1429)
Stampa copia scontrino	(1433)
Righe di cartella	(1435)
Stampa sottototale	(1436)
Densità di stampa	(1418)
Velocità di stampa	(1430)

PORTA PS2	N. BREVE
Messaggio di errore	(1301)
Trasferi	(1302)

PORTA COM 1	N. BREVE
Messaggio di errore	(1301)
Trasferi	(1302)
Display Clienti	(1303)
Tast. F1/F2/F3/F4/F5	(1304)
Tast. F6/F7/F8/F9/F10	(1305)
Tast. F11/F12	(1306)

PORTA COM 2	N. BREVE
Messaggio di errore	(1301)
Trasferi	(1302)
Display Clienti	(1303)
Tast. F1/F2/F3/F4/F5	(1304)
Tast. F6/F7/F8/F9/F10	(1305)
Tast. F11/F12	(1306)

PORTA ETHERNET	N. BREVE
Messaggio di errore	(1301)
Trasferi	(1302)
Display Clienti	(1303)
Tast. F1/F2/F3/F4/F5	(1304)
Tast. F6/F7/F8/F9/F10	(1305)
Tast. F11/F12	(1306)

PROTOCOLLO PC	N. BREVE
Messaggio di errore	(1301)
Trasferi	(1302)
Display Clienti	(1303)
Tast. F1/F2/F3/F4/F5	(1304)
Tast. F6/F7/F8/F9/F10	(1305)
Tast. F11/F12	(1306)

BAUDRATE PROTOC.	N. BREVE
300 bps	(1307)
1200 bps	(1308)
2400 bps	(1309)
4800 bps	(1310)
9600 bps	(1311)

TENSIONE CASSETTO	N. BREVE
8 V	(1312)
12 V	(1313)
18 V	(1314)
24 V	(1315)

TOTALE P. 02

Tastiera 35 tasti
KB35-PRTF
Struttura menù

Fw. 136

PRT-300 Fx


Note per l'installazione

In caso di problematiche particolari del collegamento con ELA EXECUTE e la stampante fiscale inviare il TRACE.txt al supporto OLIVETTI.

Assistenza OLIVETTI: Mariella Ferrara (0125) 412253 Supporto.CRF@olivetti.com

- INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICALS INFORMATION -

Data / Date	Tipologia / Class Product	Titolo / Subject
13/03/2015	CONFIG. REG. CASSA	CUSTOM



Note per l'installazione

In caso di problematiche particolari del collegamento con ELA EXECUTE e la stampante fiscale inviare il TRACE.txt al supporto OLIVETTI.

Assistenza OLIVETTI: Mariella Ferrara (0125) 412253 Supporto.CRF@olivetti.com